ランドスケープ１玉で編む

アランのネックウォーマー

デザイン／ ZIZAI 工房
ゲージ：模様編み 10cm 角　23 目 29 段
　　ガーター編み 10cm 角　15 目 30 段

＜用具＞

「匠」輪針　40cm　15号	なわあみ針	
「匠」輪針　40cm　13号	かぎ針　6/0号	
	とじ針	

＜材料＞

ランドスケープ（極太毛糸）　60-102　1玉

【編み方】
①15 号輪針にかぎ針で編みつける作り目 92 目作る。
②13 号輪針で、輪にしてガーター編み 6 段編む。
③15 号輪針に変えて、編み図のように 7 段目で 2 目おきにかけ目、8 段目でねじり目して、46 目増し目し、138 目にする。
④10 段目で右上 3 目 ×3 目の交差編みをし、16 段目で 3 目移動して、左上 3 目 ×3 目の交差編み。以下編み図の要領で 58 段編む。
⑤59 段目で 136 目を 46 目減らし（分散減目）92 目にします。
⑥13 号輪針でガーター編み 6 段編んで伏せ止め。

45-615
「匠」輪針-S　40cm　15号
https://clover.co.jp/products/45615

45-613
「匠」輪針-S　40cm　13号
https://clover.co.jp/products/45613



［単位 : cm］

＜模様編み＞



■かぎ針で編みつける作り目



かぎ針にひと目作り目。



図のように棒針をはさんで糸をかけ、引き抜く。



糸を針の後ろにまわし、同じように目を作ります。必要数 -1 目。



かぎ針に残った目を棒針に移します。

= 目のないところ
= 上前のボタンホール
表目
裏目
ねじり目
針を反対側から入れて表編み
かけ目
右上二目一度
左上二目一度
右上三目交差
左上三目交差
伏せ目

クロバー株式会社